



## Ausdruck der Testcharts

Zum Ausdrucken der oder des Testcharts eignet sich am besten die "Adobe Color Printer Utility". Sie wurde von Adobe extra für und nur für den Zweck zur Verfügung gestellt, Ausdrücke ohne das Farbmanagement anfertigen zu können. In alten Photoshop Versionen war das auch möglich, aber seit Version CS 5 steht dieser Weg nicht mehr zur Verfügung. Selbstverständlich können auch alle anderen Programme, auch die nicht von Adobe kommen bzw. alle die einen Workflow mit ICC-Druckerprofilen unterstützen, später die ICC-Profile nutzen.

Herunterladen lässt sich das Programm direkt bei Adobe unter der Adresse:

<http://helpx.adobe.com/de/photoshop/kb/no-color-management-option-missing.html>

### Nur MacOS:

Entgegen der Angaben dort, lässt sich das Programm auch mit den Aktuellen MacOS Versionen benutzen. Es wird beim ersten Öffnen eine Sicherheits-/Fehlermeldung angezeigt, die auf folgenden Weg ignoriert werden kann:

In den Systemeinstellungen unter „Sicherheit & Datenschutz“ - „Allgemein“ muss unten das Öffnen des Programms von Adobe explizit erlaubt werden.

Ausdrücke mit MacOS sollten immer mit den Original Epson, Canon, etc.

Druckertreibern erfolgen. AirPrint Treiber funktionieren nur sehr eingeschränkt in einem ICC-Profil Workflow.

### Nur Windows:

Die Windows Version der "Adobe Color Printer Utility" hat den Fehler, die Originalgröße der Charts zu verändern. Bei dem "Fine Art Profil" deshalb darauf achten die Windows Version zu benutzen. Bei den anderen Testcharts ist dies unwichtig.

Wichtig ist immer beim Ausdrucken nicht die Größe im Druckertreiber zu verändern. Der Ausdruck muss immer 100% betragen! Also NIE "Scale to fit..." etc. auswählen. Überprüfen Sie, dass keine Farbeinstellungen aktiviert sind. In der Regel sind diese (je nach Druckertreiber) aber auch schon deaktiviert. Keine „Presets“ benutzen, zunächst „Default“ auswählen. Es muss aber immer der Papiertyp wie "Glossy", "Matt" übereinstimmend mit dem Papier und oft die Druckauflösung angegeben werden. Diese muss zum späteren Zeitpunkt, beim Ausdruck mit dem von uns erstelltem ICC-Profil, exakt wieder genauso ausgewählt werden.

Druckanleitung von Adobe: (Von der oben angegebenen Internetseite.)

### Mac OS

1. Erweitern Sie das Dialogfeld „Drucken“, indem Sie auf den Pfeil neben dem Pop-upmenü „Drucker“ klicken.
2. Über das Pop-upmenü in der Mitte des Dialogfelds gelangen Sie zu den Optionen für Papiertyp und Farbmanagement. Welche Optionen dabei an welchen Stellen angeboten werden, hängt vom jeweiligen Druckertreiber ab.
3. Stellen Sie den Papiertyp auf das Papier ein, das dem verwendeten am nächsten kommt.
4. Deaktivieren Sie das Farbmanagement. Einige Druckertreiber deaktivieren das Farbmanagement automatisch.

### Windows

1. Wählen Sie im Dialogfeld „Drucken“ den Zieldrucker und klicken Sie auf „Eigenschaften“.
2. Stellen Sie den Papiertyp auf das Papier ein, das dem verwendeten am nächsten kommt.
3. Deaktivieren Sie das Farbmanagement.

Hinweis: In einigen Druckertreibern befinden sich diese Optionen unter den erweiterten oder benutzerdefinierten Einstellungen.